

Side 1 af 8

# Navision Stat 7.x

# ØSY/CPS/MIL Opr. 30.09.16

Opsætning af NAS<sup>1</sup> til afvikling af GIS-automatisering, GIS med webservice og opgavekø

Overblik

# Introduktion

Denne vejledning beskriver, hvordan du:

- installerer Navision Application Servere (NAS) til brug for:
  - Automatiseret afvikling af Generisk Integrationssnitflade (GIS).
  - o Generisk Integrationssnitflade med webservice (WSG).
  - o Generel afvikling af opgavekøer via NAS (JOBQUEUE).
- samt udfører den tilhørende opsætning i Navision Stat.

I Microsoft Dynamics NAV Server skal der oprettes tre NAS-enablede instanser:

- 1. Én NAS til automatiseret afvikling af GIS via NAS (GIS)
- 2. Én NAS til GIS webservice (WSG)
- 3. Én NAS til opgavekøen (JOBQUEUE)

I fald man vil køre GIS webservice og vil anvende den særlige mulighed for Straksbehandling = Nej, benyttes de første 2 NAS instanser, selvom man i øvrigt ikke vil anvende Automatiseret afvikling.

Proceduren for installationen og konfigurering af NAS-instanserne er den samme, hvorfor denne er beskrevet netop én gang.

Forskellen mellem de tre NAS-instanser vedrører start-up parametrene, navngivning samt opsætning i Navision Stat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> NAS-enabled Navision Service.

## Side 2 af 8

#### Indholdsfortegnelse

Overblik	1
Introduktion	1
Målgruppe	3
Hvorfor er det vigtigt?	3
Copyright	3
Seneste ændring	3
Beskrivelse	4
Før du går i gang	4
Installation af webservice-lag	4
Sådan gør du	4
Oprettelse af servicekonto på domænet	4
Oprettelse af service konto i Navision	5
Rettigheder til Message Queues	5
Opsætning af NAS-Instans i Navision Stat	5
Installation og opsætning af Navision Application Server (NAS)	6
Navngivning af NAS-instans	6
0 0	

## Målgruppe

Installatøren.

Der forudsættes at installatøren har administratorrettigheder og er bekendt med typisk SQL administration, netværksopsætning, optimering af server, interne sikkerhedspolitikker etc.

#### Hvorfor er det vigtigt?

Denne vejledning skal give dig et grundigt indblik i, hvordan du kan opsætte for automatiseret/schedulleret udveksling med Navision Stat.

#### Copyright

En delmængde eller hele emner i teksten af denne dokumentation til Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 er blevet ændret af Moderniseringsstyrelsen.

 ${\ensuremath{\mathbb C}}$  2015 Microsoft Corporation og Moderniseringsstyrelsen. Alle rettigheder forbeholdes.

#### Seneste ændring

Publiceret første gang:23. januar 2015Seneste ændring:30. september 2016

#### Side 4 af 8

# Beskrivelse

#### Før du går i gang

#### Installation af webservice-lag

Før du går i gang med installation af NAS og konfigurering af Navision Stat 7.x bør du have installeret webservice-laget inklusiv Message Queues. For information om dette henvises til vejledningen GIS\_Webservice\_70\_Installationsvejledning', som du finder her: www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Nyeste-installationsvejledninger-NS7x

#### Sådan gør du

#### Oprettelse af servicekonto på domænet

Til afvikling af GIS skal der oprettes en specifik konto på domænet, hvorunder NAS'erne køres. Det anbefales at anvende en konto, som ikke bruges i andre sammenhænge. Herved er det lettere at styre rettighedsopsætning samt fejlsøge.

2		Compute	er Manag	ement	:			-		x
File Action View Help   Image: Second s										
Computer Management (Local)	Nam	e dministrator	Full Name	2	Descriptio	on count for admini	stering	Acti	ons	
C Task Scheduler E Event Viewer S Shared Folders	S GI	ISuser uest	GISuser		Built-in a	ccount for guest a	ccess t	Use	More .	• ••• •
Ceal Users and Groups Groups Groups Groups Derformance Derformance Derformance Derive Manager		Remote General Euli name: Descriptio User g Viser g Accou	control Memb GISuser n: ust change annot chang ord never ex nt is disabled nt is locked of	GISI Rem er Of 3ISuser password e password pires 5 but	ote Desktop Profile	erties Services Profile Environment	? Dial-in Session	s	More .	u )
< III >			0	(	Cancel	Apply	Help			

Domænekontoen skal have følgende opsætning:

- Det foreslås at navngive kontoen "GISUser"
- Feltet 'User must change password at next logon' skal *ikke* være markeret
- Feltet 'User cannot change password' skal være markeret
- Feltet 'Password never expires' skal være markeret

Desuden skal brugeren være underlagt følgende policies:

• 'Deny log on locally'

• 'Logon as a Service'

Brugeren skal være medlem af gruppen 'Administrators' lokalt på web-serveren. Kontonavnet inkl. domæne på sevicebrugeren må ikke overstige 20 tegn!

#### Oprettelse af servicekonto i Navision

I Navision Stat skal en bruger oprettes og knyttes til servicekontoen: Opret ny bruger i Navision under stien Afdelinger/Opsætning/Itadministration/Generelt/Brugere.

- Opret servicekontoen som 'Windows brugernavn'
- Brugeren skal være tilknyttet brugerrettighedssæt 'SUPER'.

## Rettigheder til Message Queues

Som det er beskrevet i installationsvejledningen vedrørende webservice-laget, skal der være oprettet fire Message Queues pr. regnskab<sup>2</sup> i Navision Stat. De fire Message Queues skal bruges i den efterfølgende opsætning af GIS/NASinstansen i Navision Stat:



## Opsætning af GIS/NAS-Instans i Navision Stat

Til afvikling af GIS via webservice (WSG) skal der oprettes en GIS/NAS-instans i Navision Stat. Hver GIS/NAS-instans skal have knyttet dertilhørende Message Queues. Dette skal gøres for hvert regnskab i Navision Stat, der skal kunne integrere via webservice. Bemærk, at der altid kun skal oprettes én GIS/NASinstans pr. regnskab.

-	Rediger - GIS N	AS Instans Kort - WEB	_ <b>D</b> X
▼ START			Funktion og integration - Test Next Version NA 😯
Vis X Slet Administrer	Noter Links Opdater Ryd Vis tilknyttet Side		
WEB			
General			*
Kode:	WEB	MSMQ Online Svar:	.\private\$\trv71_onl_response
Beskrivelse:	Generel GIS/WSG integration	MSMQ Batch Forespørgsel:	.\private\$\triv71_bat_request
MSMQ Online Forespa	srgsel: [.\private\$\tnv71_onl_request	MSMQ Batch Svar:	\private\$\triv71_bat_response
			OK

• Vælg 'GIS NAS Instans til webservice' under stien Afdelinger/Opsætning/ Programopsætning/Generel Integration/Generisk Integration og opret en ny instans.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pr. regnskab der skal benytte GIS via webservice

#### Side 6 af 8

- I feltet 'Kode' angives navnet på instansen. Bemærk: Navnet på GIS/NAS instansen skal hedde det samme i hvert regnskab og må ikke være et af følgende reserverede ord: CG, ADCS, NEP-, MOB, INT, GIS, WSG, OSYNCH, JOBQUEUE, da disse udgør de mulige startup-parametre. Det anbefales, at instansen altid navngives "WEB".
- I feltet 'Beskrivelse' angives en sigende tekst for instansen.
- I de fire 'MSMQ'-felter angives stier og navne på de tilhørende Message Queues analogt med eksemplet ovenfor. Bemærk den indledende ".\private\$\". Navnene på Message Queues skal være unikke pr. regnskab og må således ikke være de samme for to eller flere regnskaber.

## Installation og opsætning af Navision Application Server (NAS)

I Navision Stat 7.x skal der ikke installeres specifik software til NAS. I stedet oprettes der instanser i NAV Servicetier (NST) via 'Microsoft Dynamics NAV Server Administration'. I modsætning til under tidligere versioner skal der kun oprettes tre NAS-enablede Navision Service instanser (NAS-instanser) pr. database, og ikke tre pr. regnskab.

## Forudsætning:

- Navision Service-tier (NST) skal være oprettet
- Kendskab til oprettelse af NST instanser

Der skal oprettes tre NAS-enablede Navision Service instanser:

- Instans til GIS integrationen
- Instans til webservice
- Instans til opgavekøen

## Anbefaling:

Det anbefales, at NAS-enablede Navision Service-instanser (NAS-instanser) kun benyttes som NAS. Dvs. at NAS-instanserne ikke benyttes til Navision klienter.

#### Navngivning af NAS-instanser

De tre nye NAS-instanser navngives '[Databasenavn]\_NAS\_[startupparameter]\_ [portnr]', fx 'Modst\_prod\_NAS\_GIS\_22001'.

Værdien i [startupparameter] bestemmes ud fra NAS'ens formål, dvs. at hver af de tre nye NAS-instanser har én af følgende startupparametre.

- NAS til GIS integration: Værdien [startupparameter] bør være "GIS".
- NAS til webservice: Værdien [startupparameter] bør være "WSGXXX", hvor de tre X'er erstattes af koden for den tilhørende GIS/NAS Instans-

#### Side 7 af 8

opsætning i Navision Stat, fx "WEB". Således vil værdien [startupparameter] være "WSGWEB".

• NAS til opgavekø: Værdien [startupparameter] bør være "JOBQUEUE".

## Opsætning af NAS-instanser

Alle tre nye instanser skal udfyldes med de samme parametre, undtagen under oversigtspanelet 'NAS Services'. Nedenfor vises en opsætning af en NAS-instans. De felter, som specifikt skal udfyldes for at benytte instansen som en NAS service, er fremhævet:

#### Oversigtspanelet 'General'

• Feltet 'Service Default Company' *skal* udfyldes med et vilkårligt regnskab i databasen. Eventuelle øvrige regnskaber i databasen bliver også tilgået via NAS-instansen, idet der loopes gennem alle regnskaber i databasen, såfremt blot ét regnskab fremgår i dette felt.

General				^
Build restriction:	WarnClient 🗸	Enable SQL Parameters By Ordinal:	$\checkmark$	
Certificate Thumbprint:		Enable trust of SQL Server certificate:		-
Close inactive SQL connections in generation:	10	Max Concurrent Calls:	40	
Credential Type:	Windows	Metadata Provider Cache Size:	5000	
Data Cache Size:	10	Multitenant:		-
Database Instance:		Network Protocol:	Default 🗸	
Database Name:	Demostyrelsen	Remove Unlicensed UI Elements:		
Database Server:	NS7DB	Report PDF Font Embedding:		
Debugging Allowed:		Services Default Company	Demostraelsen drift	
Default Client:	Windows	Services Default Time Zones	Senior Time Zone	4
Disable SmartSql:		Services Default fille Zone.		1
Enable Buffered Insert:	V	Services Language:	Queties Constinu	1
Enable Certificate Validation:	$\checkmark$	Services Option Format	OptionCaption V	1
Enable Debugging:		Session Event Table Retain Period:	3	1
Enable Encryption on SQL Server connections :		SQL Command Timeout:	00:30:00	
Enable Full C/AL Function Tracing.:		Use NTLM Authentication:		

#### Oversigtspanelet 'Client Services'

- Her bør feltet 'Enable Client Services' *ikke* være markeret. Dette gør, at instansen kun kan benyttes som en NAS service.
- Øvrige felter kan beholde deres defaultværdi.

Client Services				^
Chunk Size:	28	Operation Timeout:	MaxValue	]
Compression Threshold:	64	Port:	22001	
Enable Client Services:		Prohibited File Types:	ade;adp;app;asp;bas;bat;chm;cmd;com;	İ
Federation Metadata Location:		Protection Level:	EncryptAndSign 🗸	j
Idle Client Timeout:	MaxValue	Reconnect Period:	00:10:00	İ
Max Concurrent Connections:	150	Token Signing Key:		İ
Max Items in Object Graph:	512	Web Client Base URL:		ĺ
Max Number of Orphaned Connections:	20	Windows Client Base URL:		į
Max Upload Size:	30			1

Oversigtspanelerne 'SOAP Services' og 'OData Services'.

• Ingen specifik udfyldelse i forhold til NAS. Alle felter kan beholde deres defaultværdi.

SOAP Services				^
Enable SOAP Services:		Port:	22002	1
Enable SSL:		SOAP Base URL:		i
Max Message Size:	1024			1
OData Services				^
Enable OData Services:		OData Base URL:		1
Enable SSL:		Port:	22003	i
Max Page Size:	1000		L	1

#### Oversigtspanelet 'NAS Services'

Navision Servicen NAS-enables ved at udfylde følgende felter:

- Startup Argument: Feltet skal udfyldes ud fra NAS'ens formål.
  - o NAS til automatiseret afvikling: Feltet udfyldes med "GIS"
  - NAS til webservice: Feltet skal udfyldes med "WSG,XXX", hvor de tre tegn efter *kommaet* angiver koden for den tilhørende GIS/NAS Instans-opsætning i Navision Stat fx "WEB", således at feltet skal udfyldes med "WSG,WEB".
  - NAS til opgavekø: Feltet skal udfyldes med "JOBQUEUE"
- Startup Codeunit: Udfyldes med tallet 1.
- Startup Method: Udfyldes med NASHandler

NAS Services			~
Enable Debugging:	2	Startup Codeunit:	1
Startup Argument:	GIS	Startup Method:	NASHandler

Oversigtspanelet 'Management Services.'

• Ingen specifik udfyldelse i forhold til NAS. Alle felter kan beholde deres defaultværdi.

Management Services		^
Enable Management Services:	Port:	22000